

働き方改革・業務効率化を推進する会員事業所の皆様へ
会議の準備時間を劇的に短縮！これ1台で、あなたの会社の会議が変わる。

オールインワン会議システム 「MAXHUB（マックスハブ）」 無料貸出スタート！

※貸会議室をご利用の会員様は、

無償で最新のスマート電子黒板をご利用いただけます。



導入設備：
All in one Meeting Board
V7シリーズ サイズ86型

白河商工会議所では、会員企業のデジタル化・DX推進や、生産性向上による業務効率化を支援するため、ディスプレイ・カメラ・マイク・スピーカー・Windows PCが完全一体となった最新ミーティングボード「MAXHUB」を導入いたしました。

- ✓「プロジェクターの配線が面倒」
- ✓「Web会議の設定に時間がかかる」
- ✓「ペーパーレス化したい」

といった課題を、これ1台で劇的に解決します！

①【準備時間の削減】

配線不要の「ワイヤレス」投影

付属の「ワイヤレスドングル」をノートPCに挿してボタンを押すだけで、瞬時にPC画面が投影されます。プロジェクターや面倒な配線準備が一切不要になり、1回あたり約1時間の会議準備時間を削減できます。

②【ペーパーレス化】

書いてその場で共有

大画面に直接スラスラと書き込みができ、書いた内容は画面に表示されるQRコードをスマホで読み取るだけでPDFとしてその場で瞬時に保存可能！大量の資料印刷や、会議後の議事録作成・配布の手間がゼロになります。

③【Web会議もスムーズ】

カメラ・マイク・スピーカー内蔵

Zoom、Microsoft Teams等の各種Web会議システムにほぼワンタッチで接続。クリアな高画質映像とマイク・スピーカーで、遠隔地とのストレスのないWebミーティングを実現します。出張コストの削減にも貢献！

ご利用案内

- 対象：白河商工会議所の会員事業所
- 設置場所（利用部屋）： 1階会議室 *全面利用の場合のみ使用可
- 料金： **無償**（※MAXHUBの使用自体は無料。会議室の利用料金のみでご利用いただけます。）
- 利用申込： 会議室ご予約の際に、「MAXHUB利用希望」を選択してください。

初めてでも安心！MAXHUBかんたんクイック操作ガイド

(※当日は職員がサポートしますのでご安心ください)

ステップ①：パソコンの画面を大画面に映す



1. ノートPCのUSBポートに「ワイヤレスドングル」を挿します。

★おすすめはUSB Type-C接続！ドライバー不要で、挿すだけで準備完了！

(Type-Aの場合は初回のみCDドライブから「MAXHUB.exe」を実行してインストール)

2. ドングルのランプが「白色点滅」から「白色点灯」に変わるまで数秒待ちます。
3. ドングル中央のボタンをポンと1回軽く押すと、瞬時にパソコン画面が投影されます！終了時はもう一度ボタンを押すだけです。

ステップ②：書いた内容をスマホに保存する



1. ホワイトボード画面左下にある「保存」アイコンをタップします。
2. 画面に大きく「QRコード」が表示されます。
3. お手持ちのスマートフォンでQRコードを読み取ります。(※同一Wi-Fiネットワークへの接続が必要です)

ステップ③：自社PCから高画質なWeb会議を開始する（BYOD機能）



1. ご自身のPC上でZoomやMicrosoft Teamsなどの会議アプリを起動し、PCをワイヤレスドングルでMAXHUBに接続・投影します。
2. 会議アプリの「デバイス設定」を開きます。
3. **【ここが重要！】**「マイク」「スピーカー」「カメラ」のすべての設定を「MAXHUB」に変更します。

(※マイクだけPCにしたり、スピーカーとマイクで別のデバイスを設定するとハウリングの原因になります。必ずすべてMAXHUBに統一してください)

これで、MAXHUB本体に内蔵された超高画質な広角カメラ、高感度マイク、高性能スピーカーが自動的に有効になり、会議室全体をカバーしたスムーズな遠隔Web会議が行えます！



MAXHUBをもっと便利に使いこなす！ワンポイントアドバイス

- **2台以上のPCで投影する場合：**ワイヤレスドングルは2台あるため、ボタンを1回押すだけで簡単に投影画面の「割り込み表示」ができます。また、ドングルボタンを「長押し」すると、最大4分割まで画面を並列表示して比較会議が行えます。
- **お困りの時は：**操作中に画面がおかしくなったり、設定がわからなくなったりした場合は、画面サイドバーにある「ホームに戻る」ボタンを押して初期画面に戻るか、ワイヤレスドングルをPCから一度抜いて挿し直してください。
- **連続稼働制限：**マニュアル上の仕様として、1日16時間以上の連続起動は避けてください。会議終了時は必ず電源ボタンを2秒以上長押しし、「OK」をタップしてシャットダウンをお願いします。

＼さらに詳しい使い方はこちらをチェック！／

じっくり読める詳細マニュアル

実際の操作を動画でサクッと確認



白河商工会議所 貸会議室担当まで

☎ 0248-23-3101

WEB予約はこちら

受付時間：平日9時から17時まで

〒961-0957 福島県白河市道場小路96-5

URL：https://shirakawa-cci.or.jp

